

Увага!

На Вашому ПК може бути встановлена будь-яка антивірусна програма.

З причини деяких особливостей роботи антивірусних програм, та щоб уникнути псування файлів, створюваних ПК АВК-5 і подальшого порушення працездатності програми, настійно рекомендуємо налаштувати у Вашому Антивірусі параметри, які вимикають перевірку файлів ПК АВК-5 (всієї теки!) Системна утиліта "Захисник Windows" є антивірусом та також потребує налаштування.


(Рекомендація. Перед початком встановлення створіть теку, бажано на іншому НЕ на системному диску C:\, наприклад, D:\АВК5\). Далі, цю теку додайте в довірену зону (білий список, винятки) роботи антивірусної програми "список винятків для перевірки" та всі наступні інсталяції або оновлення ПК АВК-5 проводьте в цю теку.)

Процес встановлення (інсталяції) ПК АВК-5




Для початку встановлення АВК-5 оберіть та натисніть на третьому пункті "Встановлення АВК-5 (3.9.0)".

На початку інсталяції ПК АВК-5 Ви можете зменшити інтерфейс програми інсталятора натиснув відповідну кнопку у наступному вікні:



Зменшення інтерфейсу інсталятора не вплине на роботу ПК АВК-5. Кнопка 'Зменшити інтерфейс' / 'Збільшити інтерфейс' змінює розмір вікна та тексту відображаемого в процесі встановлення програми.

Натисніть кнопку «Далі». Ви перейдете до наступного вікна:



Для продовження встановлення потрібен інсталяційний ключ продукту (пароль), який є унікальним і формується при обробці даних з коду комп'ютера. Для отримання активаційного ключа продукту (пароля) слід передати код комп'ютера своєму Дилерові по електронній пошті:


ТОВ "АВКАС" - avkas254@gmail.com або itl254@ukr.net

Не забувайте в листі вказувати назву вашого підприємства та / або номер договору або ліцензії. На жаль, багато користувачів при передачі коду ПК припускаються помилок в символах коду, що не дозволяє дилеру оперативно обробляти отриману інформацію і формувати відповідний інсталяційний ключ продукту (пароль).

Для передачі достовірного коду комп'ютера Користувачеві запропонована кнопка «скопіювати код в буфер обміну» (праворуч від коду) або кнопка «Зберегти», при натисканні якої формується текстовий файл з записаним кодом комп'ютера, який користувач зможе потім надіслати своєму дилеру.


У відповідь Ви отримаєте інсталяційний ключ продукту (пароль), що складається з символів (цифри і українські літери), розбитий на п'ять груп. Отриманий Вами ключ містить в собі інформацію про те, який варіант встановлення програми Ви придбали - «З підрядником» або «Без підрядника».

Натиснувши кнопку «Далі» ми перейдемо до наступного вікна:



Уважно прочитайте вимоги Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Якщо Ви згодні, натисніть на полі з текстом **«Прийняти ліцензійну угоду»** Ви отримаєте можливість натиснути кнопку «Далі».

Після погодження з Ліцензійною угодою Ви перейдете до вікна реєстрації:



Для прискорення введення інсталяційного ключа використовуйте кнопку з малюнком «портфельчика» - натискання цієї кнопки автоматично занесе попередньо внесений в 'буфер обміну' ключ продукту (пароль) у відповідних полях. Для очищення введеного коду натисніть кнопку «очистити».

При бажанні зберегти код комп'ютера, або введений пароль ви можете це зробити, натиснувши кнопку «Зберегти дані у файл».

Якщо Ви бажаєте використовувати ручне введення паролю, натисніть кнопку "Віртуальна клавіатура". Тоді Ви отримаєте вікно з літерами.

Реєстрація

Код комп'ютера: [^]

Ключ продукту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
А	Б	В	Г	Д	Ж	И	К	<Bck	
Л	М	Н	П	Р	С	Т	Ф	Del>	
Х	Ц	Ш	Щ	Ю	Я	<		>	

Після введення пароля Ви повинні натиснути кнопку «OK».

Після цього Ви перейдете до вікна вибору місця призначення:

Встановлення АВК-5 (3.9.0). Вибір місця призначення

Дисковий простір:
Потрібно: 1024 Мб
Доступно: 2 Тб

Шлях, куди буде встановлена програма (доступна кнопка "Обрати інший шлях"):

Тека з програмою:
 (Тека, в яку буде встановлена програма за вказаним вище шляхом)

Назва ярлика:
 (Найменування програми на Вашому робочому столі)

Повний маршрут установки:
D:\ABK5\AVK5_390


На цьому екрані Ви обираєте шлях встановлення програми. За замовчуванням обирається диск, який має достатньо місця для встановлення і не містить системної інформації. Якщо такого диску не існує, то слід обрати диск «С: \».

Натиснувши кнопочку із зображенням синьої теки, Ви зможете обрати теку з програмами АВК5, яку Ви створили і внесли в список виключень антивірусу перед початком встановлення.

На цьому екрані Ви також можете змінити ім'я теки, в яку буде встановлена програма, а також ім'я для ярлика на робочому столі.


Після цього Ви повинні натиснути кнопку «Далі»

Розпочнеться процес встановлення, який може зайняти кілька хвилин.



Ви побачите вікно, в якому відображається процес встановлення програми.

По закінченню встановлення Ви отримаєте наступне вікно:



Тут Ви зможете виконати настройку параметрів роботи програмного комплексу. Ви також можете змінити ці параметри пізніше у програмі «АВК-5».

Якщо Ви включите функцію «Єдина нумерація будов для всіх підсистем», то ПК АВК-5 не буде Вам дозволяти створювати (вводити) будови з реєстраційними номерами, які вже присутні в будь-якої з підсистем (**Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник**), тим самим, приводячи в певний порядок наскрізну нумерацію будов по всіх підсистемах.

Ви можете обрати варіант автоматичного вибору реєстраційного номера будови, тобто або «**Максимальний +1**» або «**Перший вільний**».


Вам надана можливість вимкнути / активувати режим «*Автоматичне зберігання будов*», призначивши певний період часу, по закінченню якого буде автоматично створюватися файл інформаційної моделі будівництва, в якій Ви зробили будь-які зміни, зі збереженням в теці **INF\AutoSave**.

Надалі Ви зможете ввести цей файл в потрібну підсистему ПК АВК-5. Більш докладно ця функція описана в "Посібнику користувача", який знаходиться в пункті меню "Довідка".

Якщо Вам при введенні інформаційних моделей будов, створених в попередніх редакціях, необхідно автоматично перетворювати застарілі ресурсні норми ДБН до відповідних їм ресурсних норми ДСТУ, то активована функція «*Виконання перетворення норм ДБН (СОУ) -> ДСТУ...*» дозволяє це зробити. Якщо ця опція не буде активована, то вводяться інформаційні моделі, створені в попередніх редакціях, увійдуть в первісному вигляді з попередженням про необхідність такого перетворення.

Ви зможете, перебуваючи в будь-якої підсистемі, виконати це перетворення, давши відповідну команду. Більш детально, дивіться керівництво користувача.

Після закінчення інсталяції Ви отримаєте повідомлення про успішне завершення встановлення ПК АВК-5 на Ваш ПК.



На вашому робочому столі (на екрані монітора) з'явився такий ярлик (АВК5_390 - номер поточної редакції)

Додаткова інформація доступна на нашому сайті: <http://smeta.kharkov.ua/>

Бажаємо Вам плідної роботи!